

**Advanced NW ボード**  
**ログデータ取得方法手順書**

2020年3月7日

UPS ソリューションズ株式会社

文書名	UPS ログデータ取得方法手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 青木
-----	------------------	----	-----	-----	---------

●変更履歴

版数	日付	変更内容
1.0	2020/3/7	新規作成

文書名	UPS ログデータ取得方法手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 青木
-----	------------------	----	-----	-----	---------

---

---

## 1. ログイン

---

---


Web ブラウザより該当 UPS の IP アドレスを入力下さい。  
以下画面が表示されましたら、ユーザ名・パスワードを入力頂き  
ログイン下さい。



文書名	UPS ログデータ取得方法手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 青木
-----	------------------	----	-----	-----	---------

## 2. ログ設定

アクセス後、画面左のメニューバーより、以下「ログ設定」をクリック下さい。



文書名	UPS ログデータ取得方法手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 青木
-----	------------------	----	-----	-----	---------

ログ設定画面が表示されましたら、以下「一括ダウンロード」をクリック下さい。

※ご使用のバージョンによっては「一括ダウンロード」のタブが無い場合がございます。

その際は、9種類のログの内、最低限下記5種類のログをお送りください。

「イベントログ」「計測ログ」「CGI ログ」「UPS ログ」「スクリプトログ」

## ■ ログ設定 [ヘルプ]

ログ種類	サイズ	ダウンロード	表示	メール送信		syslog		
		一括ダウンロード		自動送信	手動送信	送信	機能	重要度
イベントログ	100KE	実行	表示	<input type="checkbox"/> 送信する	実行	<input type="checkbox"/> 送信する	local0	warning
計測ログ	100KE	実行	表示	<input type="checkbox"/> 送信する	実行	<input type="checkbox"/> 送信する	local0	warning
SNMPログ	100KE	実行	表示	<input type="checkbox"/> 送信する	実行	<input type="checkbox"/> 送信する	local0	warning
CGIログ	100KE	実行	表示	<input type="checkbox"/> 送信する	実行	<input type="checkbox"/> 送信する	local0	warning
FTPsvログ	100KE	実行	表示	<input type="checkbox"/> 送信する	実行	<input type="checkbox"/> 送信する	local0	warning
CuiMenuログ	100KE	実行	表示	<input type="checkbox"/> 送信する	実行	<input type="checkbox"/> 送信する	local0	warning
UPSログ	100KE	実行	表示	<input type="checkbox"/> 送信する	実行	<input type="checkbox"/> 送信する	local0	warning
スクリプトログ	100KE	実行	表示	<input type="checkbox"/> 送信する	実行	<input type="checkbox"/> 送信する	local0	warning
管理プロセスログ	100KE	実行	表示	<input type="checkbox"/> 送信する	実行	<input type="checkbox"/> 送信する	local0	warning

syslogの機能(Facility)、重要度(Severity)は識別子としてのみ使用しており、

文書名	UPS ログデータ取得方法手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 青木
-----	------------------	----	-----	-----	---------

### 3. ログデータ取得

「ここをクリックしてください」にカーソルを併せて右クリック、「対象をファイルに保存」ボタンをクリック下さい。

ログデータが保存されます。

